


Как подключиться через RDP к серверу (для ОС Windows 10)


1. Нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите mstsc.exe и кликните ОК:



2. Скопируйте и вставьте IP-адрес вашего сервера и нажмите Подключить:



3. Введите пользователя и пароль (из письма) и нажмите ОК:



Безопасность Windows

Введите учетные данные

Эти учетные данные будут использоваться при подключении к 89.108.8[REDACTED]


Администратор

●●●●●●●●●●

☒ Запомнить меня

ОК Отмена

4. В открывшемся окне поставьте галочку, как указано на скриншоте, и нажмите Да:



В новом окне откроется интерфейс рабочего стола для работы с удаленным сервером.

Чтобы выйти из RDP после выполнения нужных вам операций, просто закройте рабочий стол в верхней части экрана.


Не нужно выключать RDP через ПУСК (завершение работы) как ваш ПК

Как подключиться через RDP к серверу (для Android и iOS)


1. Скачайте на смартфон приложение [Microsoft Remote Desktop](#) в Google Play, если у вас iOS (iPhone или iPad) скачайте RD Client
2. Нажмите плюс и выберите Desktop:



3. В поле PC name введите IP-адрес сервера. В пункте “User name” выберите Add user account:



4. Введите пользователя и пароль (из письма). Чтобы продолжить, нажмите Save. Затем нажмите Save в правом верхнем углу. После этого в приложении будет добавлено подключение.
5. Чтобы перейти к удаленному рабочему столу, нажмите на экран:



6. На открывшейся странице поставьте галочку и нажмите Connect:

**Certificate can't be verified.
Do you want to connect anyway?**

You are connecting to:
89.108.8[REDACTED]

Name in certificate from the remote PC:
WIN-C9KFNSB7L0E

It may not be safe to connect to this PC
because of the following reason:
Not from a trusted certifying authority

☒ Never ask again for connections to this PC

▼ More details

CANCEL CONNECT

После этого вы перейдете к удаленному рабочему столу и сможете управлять сервером через приложение.